


KURZANLEITUNG EDUROAM EINRICHTUNG UNTER ANDROID*

*) Android 4.4 und kleiner erfordern die vorherige Installation des *T-TeleSec GlobalRoot Class 2* Zertifikates! Im Format **.crt** und **.der** ist es zu finden unter:
<https://www.pki.dfn.de/wurzelzertifikate/globalroot2/>

1. Entfernen Sie in den Geräte-einstellungen (Einstellungen → Netzwerk & Internet → WLAN) die vorherige eduroam Konfiguration.

2. Öffnen Sie den **Google Play Store** und installieren die „eduroam CAT“ App.

HINWEIS: Starten Sie die App nach erfolgreicher Installation **noch nicht**.



6. Zum Herunterladen der Konfiguration, klicken Sie Knopf **3**.

Konfigurationsdatei die Sie hier heruntergeladen verarbeiten und macht dann alle nötigen Einstellungen.

Herunterladen des Installers für **Android 9.x Pie** **3**

Neu beginnen

7. Das heruntergeladene Profil können Sie nun mit der in Schritt 2. installierten eduroam CAT App öffnen und die Konfiguration installieren.

HINWEIS: Bei einigen Android-Versionen ist es erforderlich ein/e Sperrmuster/ PIN/Passwort für die Displaysperre zu setzen. Eine Verwendung des Zertifikats ist sonst nicht möglich.


E-Mail: its-helpdesk@rub.de
Telefon: +49 234 32-24025
Nutzungsbedingungen:
Internet: <http://www.it-services.ruhr-uni-bochum.de/support>

Verwerfen Installieren

3. Rufen Sie die eduroam CAT Webseite unter <https://cat.eduroam.de/?idp=217> auf.

4. Wählen Sie bei **1** Ihre Android-Version aus, falls nicht bereits voreingestellt.

5. Klicken Sie auf **2**, um zum nächsten Fenster zu gelangen.



8. Bei Aufforderung geben Sie Ihre Zugangsdaten (RUBLoginID und Passwort) ein und bestätigen wieder mit „Installieren“.

9. Die Konfiguration ist hier abgeschlossen. Schließen Sie die App, wechseln in die WLAN-Einstellungen und verbinden sich nun mit eduroam.

